Hints & tips

De betere tips voor het leven in het algemeen krijg je van je vrienden. Tips voor je pc? Die verzamelen wij voor jou, op basis van onze eigen ervaringen en die van onze lezers. Zodat je eindelijk ook vriendschap met je pc kan sluiten.

EXCEL 2000

Snel navigeren



Ik werk veel in Excel en gebruik regelmatig in een werkmap verschillende werkbladen. Nu is het (zeker om *RSI*-klachten tegen te gaan) gemakkelijker om met de sneltoetsen te navigeren tussen de verschillende werkmappen en/of werkbladen. Door **CTRL** en de **TAB**-toets in te drukken kan je tussen de geopende werkmappen navigeren. Gebruik **CTRL** en **PAGE DOWN** om het volgende werkblad in een werkblad tevoorschijn te toveren. En met **CTRL - PAGE UP** haal je het tabblad ervoor tevoorschijn.

— Ludwig de Block —




Met enkele handige sneltoetsen kan je supersnel navigeren in Excel.

WINDOWS XP

Windows sluit niet af


Wil je computer niet volledig afsluiten wanneer je op **UITSCHAKELEN** klikt? Open dan het **CONFIGURATIESCHERM** en klik op **ENERGIEBEHEER**. Selecteer het tabblad **APM** (Advanced Power Management of Geavanceerd Energiebeheer). Zet een vinkje voor **GEAVANCEERD ENERGIEBEHEER (APM) INSCHAKELEN**. Klik op **START** en **UITSCHAKELEN** en je pc zou zichzelf volledig moeten uitzetten. Dit lukt evenwel niet bij alle moederborden, en kan voorkomen na het installeren van bepaalde hardware. Zoek dan op de site van de fabrikant naar een eventuele oplossing. — BC



Schakel APM in om te zorgen dat je pc goed afsluit.

WORD 2000

Knappe enveloppen en etiketten



Je hoeft geen ingewikkelde bewerkingen uit te voeren om mooie adressen te verkrijgen.

Ik heb nog een leuke tip om het adres dat je op etiketten en enveloppen afdrukt wat te verfraaien. Open in Word het menu **EXTRA**, selecteer **ETIKETTEN EN ENVELOPPEN**. In het bovenste witte vlak vul je de bestemmeling in, onderaan de afzender. Selecteer nu het tekstgedeelte dat je wil wijzigen. Klik met de rechtermuisknop op of naast de selectie en er verschijnt een snelmenu met o.a. Kopiëren, Plakken en Lettertype (in oudere versies van Word is dat **ALINEA**). Klik op **LETTERTYPE** en er verschijnt een menu waar je het lettertype, de grootte, kleur en andere dingen kan veranderen. Simpel, maar toch iets wat veel mensen niet schijnen te kennen.

— Constant Mertens —

WINDOWS ME

Herstelpunten werken niet

Toen ik mijn systeem – met Windows ME – wou herstellen naar een vroeger herstelpunt, kreeg ik telkens een foutmelding te zien. Na enig zoekwerk vond ik op de site van Microsoft [**http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;290700**] de verklaring voor dit probleem. Herstelpunten gemaakt na 8 september 2001 werken gewoon niet. Op de site zelf is een *patch* te vinden waarmee je dit probleem kan oplossen.

— Chrie Gils —



Microsoft geeft uitleg...

DREAMWEAVER MX

Achtergrondmuziekjes toevoegen

Een achtergrondmuziekje toevoegen op je website lijkt misschien een leuk idee, maar weet dat er ook enkele nadelen aan vastzitten. Heel wat bezoekers vinden zo'n achtergrondmuziekje meestal irritant, waardoor je ze in plaats van naar je site lokt, van je site wegjaagt. Weet ook dat het opladen van zo'n muziekbestand minutenlang kan duren, wat je ook niet in dank zal worden afgenomen door smalbandgebruikers. Wil je toch een achtergrondmuziekje? Plaats dan in de *html*-body van je webpagina de volgende html-code:


```
<embed src="mijnmuziekje.mid"
loop="true" autostart="true"
width="110" height="20">
</embed>
<noembed>
<bgsound src="mijnmuziekje.mid">
</noembed>
```

Deze html-code zorgt ervoor dat je muziekbestand automatisch gestart wordt bij het openen van je webpagina. Wil je dat niet, dan verander je AUTOSTART="TRUE" naar AUTOSTART="FALSE". Door de html-code LOOP="TRUE" wordt je muziekbestand automatisch herhaald wanneer het liedje gedaan is. Als je dat niet wil, dan verander je dit naar LOOP="FALSE". — AT

WINDOWS XP

Numlock op het aanmeldingsscherm

Als je een login/wachtwoord hebt met cijfers erin, heb je het vast al gemerkt: de Numlock-toets staat bij het XP-aanmeldingsscherm standaard uit. Via het *register* van Windows XP kan je dat even rechtzetten. Voor je aan de slag gaat, moet je beseffen dat het register het zenuwcentrum van je besturingssysteem is. Eén foute beweging en XP is morsdood. Daarom kan je het best even een herstelpunt aanmaken. Start daarvoor de **WIZARD SYSTEEMHERSTEL** binnen **HELP EN ONDERSTEUNING** in het **STARTMENU**. Mocht er iets misgaan, kan je alles via dezelfde wizard herstellen. Nu kan je met een gerust hart naar de register-editor. Ga naar **START – UITVOEREN** en tik **REGEDIT** in. Binnen de folder **HKEY_USERS** zoek je naar de map **.DEFAULT**. Klap die open met het plusje links ernaast. Zoek naar **CONTROL PANEL**, klap die map ook weer open en zoek **KEYBOARD**. In de map **KEYBOARD** zie je de 'sleutel' **INITIALKEYBOARDINDICATORS** staan. Dubbelklik erop en verander de waarde in het dialoogvenster van **0** in **2**. Daarna sluit je de register-editor af zoals andere programma's. Start de pc opnieuw op, en jawel, Numlock floept aan bij het aanmeldingsscherm! — BG



Het zenuwcentrum van XP. Van hieruit werd de Numlock-toets schandelijk uitgezet...

VAKTAAL


Html: Hypertext Markup Language. Een soort computertaal waarmee webpagina's worden aangemaakt. Eigenlijk zijn Html-pagina's gewone tekstpagina's met allerlei codes die verwijzen naar de kleur, de beelden, de opmaak, het geluid waarmee deze pagina's op een browser worden getoond.

Patch: Een stukje software dat bedoeld is om fouten te corrigeren of veiligheidslekken te dichten in de oorspronkelijke versie van een programma.

Register: Een reeks bestanden waarin Windows allerlei belangrijke configuratiegegevens bijhoudt over de hardware en de besturingsomgeving zelf.

RSI: Repetitive Strain Injury. Dit is de benaming voor lichamelijke klachten die ontstaan door herhalende bewegingen. Bij computergebruikers komt RSI vaak voor aan nek, schouders, armen, pols en vingers. Klachten treden op bij gebruikers die veel met de muis werken, maar ook bij hen die voornamelijk met het toetsenbord werken.

HEB JIJ EEN GOEDE TIP?





Deze rubriek kan niet zonder jou! Heb jij een truukje ontdekt op je computer of denk je de ultieme sneltoetscombinatie gevonden te hebben? En wil je andere lezers graag helpen met jouw tip? Waar wacht je dan nog op?

Stuur jouw hint of tip als de bliksem naar Clickx, Hints & Tips, Neerveldstraat 109, 1200 Brussel. Nog sneller is faxen naar 02/776.23.54 of mailen naar [clickx@sanoma-magazines.be]. De beste tips worden gepubliceerd en maken kans om de tekensoftware Designer 9 van Micrografx te winnen! Vergeet dus niet je naam en adres te vermelden: anonieme tips zijn waardeloos!
Deze keer wint Ludwig de Block een Wereldatlas op cd-rom!

